

Stroomrichtlijnen Wecap XE

2018.5 | 2019.5 | 2020.5

In dit document worden de systeem richtlijnen voor Wecap XE 2018.5, 2019.5 en 2020.5 beschreven.

Algemeen

Wecap XE is initieel opgezet als een standalone applicatie. Hiermee wordt bedoeld dat de applicatie op een Windows client wordt geïnstalleerd waarbij de projecten en calculaties daarbij door 1 persoon bewerkt worden.

Multi-user gebruik

Aan een project kan met meerdere (MS Windows) gebruikers worden gewerkt door middel van het opstellen van verschillende deel calculaties. In dit geval dient per gebruiker op het Windows werkstation Wecap XE geïnstalleerd te worden. Hierbij dient een verwijzing te worden gemaakt naar een netwerkschijf met de centrale projecten directory met calculaties. Het is niet mogelijk om met meerdere gebruikers in een deel calculatie tegelijkertijd te werken.

Beheer standaard gegevens

In Wecap XE worden de calculatiegegevens opgeslagen op een zelf in te stellen locatie. De instelling hiervan wordt aangeboden bij de eerste maal starten van Wecap XE en is standaard '.../Mijn Documenten/Wecap XE Projecten'. De standaard gegevens worden opgeslagen in een enkel bestand, dat u terugvindt in de map "Data" onder de "installatiemap". Het bestand heet CalculatieXE.std en bevat de standaard bestanden en profielen.

Besturingssysteem

Wecap XE draait op het Microsoft Windows. Wij raden u aan om Wecap XE te installeren op een Windows-versie die gelijk is aan of hoger dan Windows 10.

Werkstations

Een werkstation moet een werkende Windows versie hebben welke nog wordt ondersteund door Microsoft. Qua resources zijn geen speciale eisen, anders dan dat het systeem moet beschikken over een eigen harddisk (minimaal 1 GB vrije ruimte). Het minimum vereiste interne geheugen wordt bepaald door de windows versie.

Bijvoorbeeld: Voor windows 10 - 32 bits is minimaal 1Gb nodig, voor 64 bits is 2Gb nodig.

Diskindeling

Op de schijven komen een drietal verschillende soorten bestanden te staan:

- Applicatie software. Dit op het werkstation van de Windows gebruiker.
- Database met projecten
 - Advies is om deze op een centrale netwerkschijf op te slaan.
- Backup bestanden (auto-herstel bestanden / auto-kopie bestanden)
 - Advies is om deze op een centrale netwerkschijf op te slaan.

Het advies is om op de schijven waar de projecten en backup bestanden worden opgeslagen 1 GB beschikbaar te hebben.

MS Excel

Wecap XE is getest met MS Excel 2019. Eerdere versies 2013 en 2016 zijn met eerdere versies van WecapXE getest en zijn -naar verwachting- ook te gebruiken. Wecap XE ondersteunt niet langer het oude Excel xls-formaat, maar werkt enkel met xlsx-bestanden.

Installatie

WecapXE kan niet geïnstalleerd worden in de "C:\Program Files (x86)" directory. Installeer Wecap XE rechtstreeks op de C:\.