van meijel automatisering bv duit 8 • 8305 bb emmeloord **t** 0527 • 61 47 67 **e** info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl

van meijel

Installatieinstructie

WECAP XE

Auteur: VMA

Wcpxe001 2 oktober 2020 Version 3

auteur: C. Meijer

Inhoudsopgave

1	1 Installatieinstructie				
	1.1	Voor de installatie	. 3		
	1.1.1	Installatiebenodigdheden	. 3		
	1.1.2	Back-up	. 3		
	1.1.3	Rechten	. 3		
	1.2	De installatie	. 4		
	1.3	Eerste keer opstarten van Wecap XE	. 6		
	1.4	Problemen bij de installatie	. 8		

1 Installatieinstructie

1.1 Voor de installatie

1.1.1 Installatiebenodigdheden

Controleer voor dat u gaat installeren of u alle benodigdheden voor de installatie in uw bezit heeft:

- De setup bestand om wecapxe te installeren U kunt deze downloaden via de website: https://vanmeijel.zendesk.com/hc/nl/articles/204455447-Updates-en-releases
- De licentie bestand.

1.1.2 Back-up

(ad)

Voordat u een nieuw pakket installeert op uw systeem dient u eerst een back-up te maken zodat u altijd terug kunt naar de uitgangssituatie. Maak dus een back-up van uw systeem.

1.1.3 Rechten

Om Wecap XE te kunnen installeren op een Windows 7 / Windows 10 systeem dient u te beschikken over Systeem Administrator/Systeembeheerders rechten. Tevens dient de UAC (User Account Control) uitgeschakeld te zijn.

1.2 De installatie

Volg de onderstaande stappen om Wecap XE te installeren:

- 1. Sluit alle openstaande programma's af.
- 2. Start de setup (wecap-xe-setup 2019.5.10.10.exe) als Windows administrator
- 3. Het installatieprogramma wordt nu gestart.
- 4. Klik op 'Next'



- 5. Als er een update op een bestaande installatie wordt uitgevoerd dat wordt de installatie uitgevoerd.
- 6. Bij een nieuwe installatie verschijnt het volgende scherm
- 7. U kunt nu de installatiedirectory opgeven:

r weedp xe becap						
Choose Install Location						T
Choose the folder in which to install Wecap X	Ε.					
Setup will install Wecap XE in the following fo and select another folder. Click Next to conti	der. <mark>T</mark> o inst <mark>a</mark> ll in nue.	a diffe	erent folde	er, clic	k Bro	wse
Destination Folder C:\VanMeijel\Wecap XE			В	rowse		
Destination Folder C:\VanMeijel\Wecap XE Space required: 13.3MB			В	rowse		
Destination Folder C:\VanMeijel\Wecap XE Space required: 13.3MB Space available: 321.6GB			В	rowse		
Destination Folder C:\VanMeijel\Wecap XE Space required: 13.3MB Space available: 321.6GB Jlsoft Install System v3.0b2			В	rowse		

Installeer de applicatie in: "C: \VanMeijel\Wecap XE"

Installeer de applicatie niet in de C:\Program Files (x86)" directory. Dit gaat problemen geven met het starten van Wecap XE.

7. Klik op <Next>

8. Nadat de onderdelen zijn geïnstalleerd moet de locatie van de licentiefile worden opgegeven.

🖏 Wecap XE Setup			<u>.</u>		×
Select License					
Select the vma.lic file to be used.					
Use this vma.lic file:					
Nullsoft Install System v3.0b2					
	< Back	In	stall	Ca	ncel

- In het tekstveld onder "Use this vma.lic file" kan het pad naar de map met de licentiefile worden ingevoerd.
- Met de kan de map met de licentiefile worden opgezocht in de verkenner
- 12. Druk op <Install>.
- 13. Het volgende scherm verschijnt

🖏 Wecap XE Setup			\times
	Completing Wecap XE Setu	p	
S	Wecap XE has been installed on your compute	r.	
wecap xe	Click Finish to close Setup.		
	Run Wecap XE		
yan milijet Van Meijel Automatisering bv			
	< Back Finish	Cano	cel

14. Druk op Finish

1.3 Eerste keer opstarten van Wecap XE

- 1. Start Wecap XE op via "Start" > "Programma's" > "VanMeijel" > "Wecap XE"
- 2. De dialoog voor de activering van Wecap XE verschijnt
- 3. Klik in het venster 1x op <OK> om de ID Code weer te geven.

Om met Wecap XE te kunnen werken dient u het pakket te activeren met behulp van een activeringssleutel. Deze sleutel ontvangt u van VanMeijel Automatisering, als u het pakket heeft aangeschaft en na het doorgeven van een door het pakket gegenereerde id-code. De id-code en licentiesleutel is PC afhankelijk en kan dus slecht op één PC gebruikt worden!

4. Het aanvragen van een activatiesleutel kunt u op twee manieren doen:

Activatiesleutel aanvragen via een email:

Open uw e-mail programma en stuur een e-mail naar <u>licentiebeheer@vanmeijel.nl</u>. In deze e-mail vermeld u :

- Bedrijfsnaam
- Licentie (zie het bovenstaande scherm)
- Id-code (deze kunt u plakken met behulp van <Control-V>)
- 5. U ontvangt nu zo spoedig mogelijk een Activeringssleutel van ons retour. Mocht u hier niet op willen wachten dan kunt u nu op <Afsluiten> klikken en na verloop van tijd Wecap XE weer starten om de Activeringssleutel in te voeren.
- 6. Na ontvangst van de Activeringssleutel, voert u deze in, in het daarvoor bestemde veld. Selecteer de aan u gemailde Activeringssleutel in de e-mail en druk op <Control-C>. Ga nu weer naar Wecap XE en ga met behulp van de Tab toets naar het veld Activeringssleutel en plak de waarde met <Control-V>. Klik vervolgens op <Ok>.

Wecap XE is nu geactiveerd en klaar voor gebruik.

7. Na activatie verschijnt het volgende dialoog

Instellen projectendirectory		×
Projectendirectory:		
C:\Users\gebruiker\Docum	1	
	OK Annuleren	Help

In Wecap XE worden de calculaties en de projectinformatie als bestanden opgeslagen op het systeem. Voor de informatie kan worden weggeschreven, moet de gewenste locatie voor deze bestanden worden opgegeven

- In het tekstveld onder "Projectendirectory" kan het pad naar de directory worden ingevoerd.
- In het geval dat meerdere gebruikers met één centrale projecten dir werken. Voer het pad in naar de centrale directory
- Door te klikken op de knop met het gele mapje kan de juiste directory worden opgezocht in de verkenner
- 8. Sluit de dialoog met <OK>

1.4 Problemen bij de installatie Als u problemen ondervindt bij de installatie kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.